




Smart Picture Creation コラージュテンプレートの 2 L サイズ追加について

1. 概要

Smart Picture Creation (Internet Package) において、コラージュテンプレートの追加を行いましたので、その詳細について記載いたします。

2. 対象のテンプレートについて

表 1. 追加テンプレート一覧

内容	テンプレート	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
レイアウト パターン	 7 コマ  8 コマ  12 コマ  12 コマ  16 コマ	コラージュ 129x181	127x178 ※今回新規 追加
カラー バリエー ション			

3. 設定手順

3.1 概要

- 1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録（プリント、コラージュプリント）
- 4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

3.2 詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。

表 1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを作成します。


EZC 設定画面：[F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定


1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネルとして追加します。

① EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]



② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。




3) 商品の登録 (プリント、デザインプリント)

今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録 (プリント、デザインプリント)画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧 (プリント、デザインプリント)]



-
- Smart Picture Lab - 8.8.0.3 : [商品一覧 (プリント、デザインプリント)]
- ウィザード 表示 ツール ウインドウ ヘルプ
- お客様検索
- | チャンネル | 横(cm) | 縦(cm) | 登録名 | プリペイド支払い | 店舗支払い | クレジット支払い |
|-------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 203 | 10 | 15 | 写真用 20cm x 10cm プリント 仕様イベント | ☐ | ☒ | ☐ |
| 705 | 10 | 15 | イベントプリント | ☐ | ☒ | ☐ |
| 705 | 15 | 10 | プリントハガキサイズ 15cm x 10cm | ☐ | ☒ | ☐ |
- 新規追加 メニュー
- Smart Picture サーバー Webサービス データベース アカウント FTP ディスク容量
- 詳細一覧 閉じる

- 商品の登録 (プリント、デザインプリント)

ステップ1 / 7: 商品タイプの選択

登録する商品タイプを選択して下さい。

 - ☐ プリント
 - ☐ メディア保存
 - ☒ デザインプリント
 - ☐ マンスリーカレンダー

次へ

④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。

表 1. 追加テンプレート一覧 の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。

商品登録 (プリント、デザインプリント)

ステップ2 / 7: プリントサイズ (mm)

作成するプリントサイズを設定して下さい。

☐ 両面プリント

プリントサイズ(mm)

横(cm)

縦(cm)

フレームプリント	85x102
フレームプリント	89x127
フレームプリント	93x131
フレームプリント	100x148
フレームプリント	104x153
フレームプリント	106x156
フレームプリント	131x182
フレームプリント	156x207
フレームプリント	169x267
ロングロングプリント	131x918
ロングロングプリント	256x916
ロングロングプリント	307x916
ポスタープリント	297x420
ましかくフレームプリント	83x83
ましかくフレームプリント	93x93
ましかくフレームプリント	106x106
コラージュ	92x130
コラージュ	104x148
コラージュ	104x149
コラージュ	104x154
コラージュ	127x127
コラージュ	129x181
コラージュ	203x203
コラージュ	205x269
コラージュ	205x299
コラージュ	205x307
コラージュ	206x257
コラージュ	212x299
コラージュ	256x368
コラージュ	307x459


新規追加 コピー

次へ 閉じる

⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。


⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から2つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を表示します。



チャンネル	横(cm)	縦(cm)	登録名	プリペイド支払い	店頭支払い	クレジット支払い
272	12	18	コーポレートプリント 2L	☐	☒	☐
790	20	39	デコレーションプリント 和紙203 x 388mm	☐	☒	☐
791	20	26	コーポレートプリント ましかく203x267mm 6コマ	☐	☒	☐
792	20	29	コーポレートプリント ましかく203x297mm 6コマ	☐	☒	☐
274	10	14	南アフリカ証明写真	☐	☒	☐
274	10	14	南アフリカ証明写真(おまけつき)	☐	☒	☐
274	10	15	南アフリカカラーフレーム	☐	☒	☐
274	10	15	クリスマスグリーンディング102x152mm	☐	☒	☐
891	15	20	クリスマスグリーンディング152x203mm	☐	☒	☐
815	11	12	マンスリーカレンダー-117x127mm	☐	☒	☐
000	0	0	DVD保存(kiosk)	☐	☒	☒
899	0	0	CD保存	☐	☒	☐
899	0	0	DVD保存	☐	☒	☒
002	12	18	6ヶ月カレンダー-127x178mm	☐	☒	☐
277	20	25	6ヶ月カレンダー-203x254mm	☐	☒	☐
279	25	30	6ヶ月カレンダー-254x305mm	☐	☒	☐
278	20	30	6ヶ月カレンダー-203x305mm	☐	☒	☐
280	25	36	6ヶ月カレンダー-254x366mm	☐	☒	☐
290	21	30	6ヶ月カレンダー-A4	☐	☒	☐
280	25	36	カレンダー-W四切り	☐	☒	☐
268	12	9	LS	☐	☒	☐
801	8	8	ミニプリント 83x83mm	☐	☒	☐
802	8	10	子1キ風85x102mm	☐	☒	☐
803	16	26	子1キ風216x267mm	☐	☒	☐
804	8	10	プレプリント 80x100mm	☐	☒	☐

⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを入れます。



この商品を提供するお客様の一覧

全て

	名前
☒	Kiosk 1
☐	kiosk5 2
☐	ノース 太郎
☐	ノース 花子


保存 キャンセル

4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商品の追加を行います。


① オンラインユーザー登録設定一覧画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[オンラインユーザー登録設定一覧]




② オンラインユーザー登録設定一覧に登録されたオンラインユーザーが表示されますので、それぞれに商品の追加を行います。

各オンラインユーザー表示欄左側のボタンを押します。



- ③ オンラインユーザー登録設定の修正ウィザードが表示されますので、[修正]ボタンを押します。



- ④ デザインプリントのタブを押しデザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。



- ⑤ デザインプリントの選択が終了すると、[次へ]ボタンを押してください。
 ⑥ ウィザードの指示に従って、名称等の設定を確認し、登録を完了します。
 ⑦ 追加が必要なオンラインユーザー全てに上記②～⑥の作業を行います。

以上