



Smart Picture Creation テンプレートの追加と変更について


1. 概要

Smart Picture Creation (Internet Package)において、テンプレートの追加と変更を行いましたので、その詳細について記載いたします。

2. 対象のテンプレートについて

表 1. 追加テンプレート一覧

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリント チャンネル
	<p>大判カレンダー 4月始まり</p> <p>ブラック/クラフト/ ホワイト</p> <p>2026 年 4 月～ 2027 年 3 月 四切</p>			
	<p>大判カレンダー 4月始まり</p> <p>ブラック/クラフト/ ホワイト</p> <p>2026 年 4 月～ 2027 年 3 月 ワイド四切</p>	258x308	254x305	785

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリント チャンネル
  	<p>大判カレンダー 4月始まり</p> <p>ブラック/クラフト/ ホワイト</p> <p>2026年4月～ 2027年3月</p> <p>A4</p>		213x301	210x297
  	<p>大判カレンダー 4月始まり</p> <p>ブラック/クラフト/ ホワイト</p> <p>2026年4月～ 2027年3月</p> <p>254mm幅ロング</p>	257x764	254x760	805
  				

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリント チャンネル
	<p>大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ ホワイト 2026年4月～ 2027年3月 305mm幅ロング</p>	308x918	305x914	804
	<p>大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ ホワイト 2026年4月～ 2027年3月 A3</p>	308x423	305x420	803

表2. 変更テンプレート一覧

テンプレート	修正内容	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト	2025年4月～ 2026年3月 を削除	258x308 258x369 213x301 257x764 308x918 308x423	254x305 254x366 210x297 254x760 305x914 305x420

表3. 追加テンプレートの機種別対応表

テンプレート	プリントサイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS-37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ホワイト 2026年4月～2027年3月 四切	254x305	×	○	○	○
大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ホワイト 2026年4月～2027年3月 ワイド四切	254x366	×	○	○	○
大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ホワイト 2026年4月～2027年3月 A4	210x297	○	○	○	○
大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ホワイト 2026年4月～2027年3月 254mm 幅ロング	254x760	×	○	△ <small>操作パソコンとプリンターパソコンを別々に接続する構成の場合のみ対応可能です。</small>	○
大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ホワイト 2026年4月～2027年3月 305mm 幅ロング	305x914	×	○	×	○
大判カレンダー 4月始まり ブラック/クラフト/ホワイト 2026年4月～2027年3月 A3	305x420	×	○	×	○

3. 設定手順

3.1 概要

- 1) EZ Controller (EZC) プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録 (プリント、デザインプリント)
- 4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

3.2 詳細

1) EZ Controller (EZC) プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。

表 1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを作成します。(すでに同等のチャンネルがある場合は不要です。)


EZC 設定画面 : [F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定


1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPLにおいても EZ-C プリントチャンネルとして追加します。

① EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]



② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。




3) 商品の登録 (プリント、デザインプリント)


今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録 (プリント、デザインプリント)画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧 (プリント、デザインプリント)]



- ② [新規追加]ボタンを押して商品の登録(プリント、デザインプリント)を追加します。
商品の登録(プリント、デザインプリント)ウィザードが開始されます。




- ③ 商品タイプの選択で[デザインプリント]または[マンスリーカレンダー]を選択し、[次へ]を押します。



④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。

表 1. 追加テンプレート一覧 の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。




⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。

⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から 2 つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を表示します。

チャンネル	横(cm)	縦(cm)	登録名	プライバシーフラグ	店舗支払い	クレジット支払い
001	13	9	L	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	13	91	長辺送り	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
269	13	91	ロングロングプリント 127x914mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	9	13	分割プリント 89x127mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
277	20	25	カレンダー 2018x10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
279	25	30	カレンダー 10x12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
278	20	30	カレンダー 8x12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
291	21	30	カレンダー A4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
293	9	9	まじかくプリント 89x89mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
274	10	15	102x152 フォトフレーム	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
276	15	20	200x152 フォトフレーム	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
286	10	20	200x102 フォトカレンダー	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
293	9	1_89x89_2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
270	13	9	L判 斜位置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	13	9	L判 直書き	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	13	9	L判通常1枚35円、50枚以上30円/1枚、1...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	13	9	L判通常1枚35円、50枚以上注文で1枚30...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	13	9	L判(アガ) 平光沢	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	13	9	L判(アガ) ラスター	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
272	18	13	ZL判12x178mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
277	25	20	六切120x254mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
278	30	20	W六切120x305mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
274	15	10	KG はがきサイズ152x102mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	9	12	カレンダー 89x127	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
271	9	13	フレーム 102x152	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
274	10	15	フレーム 102x152	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
284	11	12	2ヶ月カレンダー 117x127	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを入れます。




⑧ 追加必要なテンプレートについて、②～⑦の手順を繰り返します。

4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更


オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商品の追加を行います。

①オンラインユーザー登録設定一覧画面を表示します。


SPL 設定画面 : [ツール]→[オンラインユーザー登録設定一覧]



- ② オンライニューザー登録設定一覧に登録されたオンラインユーザーが表示されますので、それぞれに商品の追加を行います。
- 各オンラインユーザー表示欄左側のボタンを押します。



- ③ オンライニューザー登録設定の修正ウィザードが表示されますので、[修正]ボタンを押します。



- ④ デザインプリントのタブを押しデザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。



- ⑤ デザインプリントの選択が終了すると、[次へ]ボタンを押してください。

- ⑥ ウィザードの指示に従って、名称等の設定を確認し、登録を完了します。

- ⑦ 追加が必要なオンラインユーザー全てに上記②～⑥の作業を行います。

以上