

2 Ver.11からVer.12について


2.1 追加機能

2.1.1 真っ白（ペーパーの未露光部分）から着色部分にかけてのグラデーションにおいて、着色部分とは異なる色が付いている場合に、それを自動で調整できるようになりました。

真っ白（ペーパーの未露光部分）から着色部分にかけてのグラデーションにおいて、着色部分とは異なる色が付いている場合に、それを自動で調整する機能「ハイライトバランス調整」が追加になりました。

以下の例は、「ハイライトバランス調整」の使用前と使用後をわかりやすく表現したイメージ画像です。

（例）



重要

- この機能は、「機能選択」画面にある「セットアップタイプ」の設定が「タイプ2」のときに使用できます。

調整手順

1. 「ハイライトバランス調整」画面を表示します。

画面の表示方法

「メンテナンス」画面で「拡張メニュー」ボタンをクリック “セットアップ” “レーザーセットアップ” または “iBeamセットアップ” “ペーパー仕様登録・セットアップ” “FUNCTIONの機能” “ハイライトバランス調整”

2. 調整の必要なペーパーを選択します。



S5401-00-UM04V12

3. 「次へ」ボタンをクリックします。


テストプリントの作成と測色計の校正が自動的に行われます。

↓
自動的にテストプリントの測定がはじまります。

↓
測定結果が表示されます。

4. 「OK」ボタンをクリックします。

補正値が登録されます。



S5401-00-UM05V12

以上で、「ハイライトバランス調整」は終わりです。

「ハイライトバランス調整」の設定を元に戻す場合

1. 設定を元に戻すペーパーを選択します。



S5401-00-UM04V12


2. 「FUNCTIONの機能」ボタンをクリックします。



S5401-00-UM04V12

3. 「ハイライトバランスの初期化」ボタンをクリックします。

「ハイライトバランス調整」の設定が元に戻ります。



S5401-00-UM06V12

以上で、「ハイライトバランス調整」の設定を元に戻す作業は終わりです。